

Innhold

Om onboarding	1
Fremgangsmåte for å onboarde en privat apple iOS enhet	1

Tilkobling av private apple enheter til STFK-Nett

Om onboarding


Ansatte og elever i STFK har anledning til å koble til hhv 2 og 1 private enheter til det fylkeskommunale nettverket i tillegg til domenetilknyttet enhet.

For å få tilgang til nettverket må den private enheten konfigureres for sikker tilkobling. Dette dokumentet beskriver fremgangsmåten for å koble en privat apple ios enhet til sikret nettverk med SSID STFK-Nett.

NB! Enheten må sikres med minimum PIN-kode for å få koblet til STFK-nett


Fremgangsmåte for å onboarde en privat apple iOS enhet

Koble til det trådløse nettverket «STFK-Start»






Start safari, og gå til en webside (f.eks vg.no), du vil da automatisk bli sendt til en påloggingsportal. Trykk på «Install root certificate (click here)»




Trykk “Installer” ved spørsmål om å installere “STFK Root Authority» profil





Trykk «Installer» på advarselen som kommer opp



Trykk deretter «Ferdig»





Skriv så inn ditt brukernavn og passord på påloggingswebsiden, trykk «Logg inn»

23:33 2 %

clearpass.stfk.no

Register Your Device

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Vennligst følg instruksene under for å konfigurere nettervs og sikkerhetsinnstillinger på din enhet:

1. [Install root certificate \(click here\)](#)
2. Logg inn under med din STFK brukerkonto
3. Installer sertifikatet ved forespørsel
4. Gå til wi-fi innstillinger på enheten og koble til SSID: STFK-Nett

Register Your Device

* Brukernavn:

* Passord:

Logg inn

* påkrevde felter

Hvis du opplever innloggingsproblemer, ta kontakt med din it-avdeling.

Sør-Trøndelag fylkeskommune Tel: 73 86 60 00 Faks: 73 86 60 01 Epost: postmottak@stfk.no

Installasjon av nettverksprofilen vil deretter sette i gang

23:34 2 %

clearpass.stfk.no

Register Your Device

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

En profil for din enhet vil snart bli lastet ned. Hvis du ikke mottar profilen automatisk, må du laste den ned manuelt.

Før din enhet vil akseptere profilen, må du laste ned og installere rot sertifikat.

Venter for at nedlasting av profilen skal starte...

Oppdater nå

Last ned profil manuelt


Last ned rot-sertifikat

Sør-Trøndelag fylkeskommune Tel: 73 86 60 00 Faks: 73 86 60 01 Epost: postmottak@stfk.no



Trykk «Installer» på spørsmål om du vil installere profilen

Avbryt **Installer profil**



STFK Device Enrollment
STFK
✓ Verifisert

Installer

Beskrivelse Konfigurasjonsprofilen inneholder nettverks og sikkerhetsinnstillinger for å koble enheten til riktig nettverk.

Signert STFK Root Authority


Mottatt 10. juli 2014

Inneholder Kontrollprofil for registrering av enheter

Flere detaljer >

Når profilen er ferdig installert, trykk «Ferdig»

Profil installert **Ferdig**



STFK Device Enrollment
STFK
✓ Verifisert

Beskrivelse Konfigurasjonsprofilen inneholder nettverks og sikkerhetsinnstillinger for å koble enheten til riktig nettverk.

Signert STFK Root Authority

Mottatt 10. juli 2014

Inneholder Sertifikat
Kontrollprofil for SCEP-registrering
Wi-Fi-nettverk

Flere detaljer >



Profilen er nå installert, og du vil få beskjed om å bytte til trådløstnettverket STFK-Nett





Gå til innstillinger – Wi-Fi, og koble til trådløsnettet STFK-Nett. Enheten er nå onboardet og klar til bruk.

